


## Utskrift på PrivatPCer

Trykk på Windows-tasten, skriv inn «Kontrollpanel» og trykk på «Kontrollpanel» eller trykk «Enter» på tastaturet.





kontrollpanel

Trykk på «Vis enheter og skrivere»

Juster datamaskinens innstillinger

Vis etter: Kategori ▾



## Enheter og skrivere

← → ▾ ↑ > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere

Legg til en enhet

Legg til en skriver

▾ Enheter (2)

Trykk på «Legg til en skriver».

🔍 Legg til en enhet

### Velg en enhet eller skriver som du vil legge til på denne PCen

Søker etter enheter




Skriveren jeg vil ha, er ikke i listen

Neste

Avbryt

Trykk på «Skriveren jeg vil ha, er ikke i køen».

 Legg til skriver

### Søk etter en skriver på andre måter

- Skriveren min er litt eldre. Hjelp meg å finne den.
- Søk etter skriver i Active Directory, basert på plassering eller funksjon
- Velg en delt skriver, etter navn

Bla gjennom...

Eksempel: \\datamaskinnavn\skrivernavn eller  
http://datamaskinnavn/skrivere/skrivernavn/.printer


- Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn
- Legg til en Bluetooth-skriver, trådløs skriver eller nettverkssynlig skriver
- Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger

Neste

Avbryt

Endre fra «Skriveren min er litt eldre. Hjelp meg å finne den.» til «Velg en delt skriver, etter navn», skriv inn \\kvgs-fs3\HP SafeCom Color og trykk på «Neste».

Du kan også skrive inn «\\kvgs-fs3» og velge «HP SafeCom Color» og trykke på «Neste».

←  Legg til skriver

HP SafeCom Color på kvgs-fs3 er lagt til

Skrivernavn:

Denne skriveren er installert med HP Universal Printing PCL 6 (v5.4)-driveren.

Neste

Avbryt

Trykk på «Neste».

← Legg til skriver

## HP SafeCom Color på kvgs-fs3 er lagt til

Hvis du vil kontrollere om skriveren fungerer som den skal, eller se feilsøkinginformasjon for skriveren, skriver du ut en testside.

Skriv ut en testside

Fullfør

Avbryt

Trykk på «Fullfør».

Skrivere (6)



Fax



Microsoft Print  
to PDF



Microsoft XPS  
Document Writer



OneNote for  
Windows 10



Send til OneNote  
16



HP S  
Color p

Se hva som skrives ut

Angi som standardskriver

Utskriftsinnstillinger

Skriveregenskaper

Lag snarvei

Fjern enhet

Feilsøking

Egenskaper



HP SafeCom Color på kvgs-fs3 Tilstand: Nettverkstilkoblet Status: 0 dokument(er) i kø

Modell: HP Universal Printing ...

Kategori: Skriver

Gå tilbake til «Enheter og skrivere», høyreklikk på «HP SafeCom Color på kvgs-fs» og velg «Angi som standardskriver».

Du kan også legge til kopimaskin på Biblioteket og E1-fløya med å gjenta installering av skrivere, og under «Velg en delt skriver, etter navn» skrive inn «\\kvgs-fs3\» og velge mellom følgende aktuelle alternativer for kopimaskiner.

\\kvgs-fs3\RICOH SafeCom Aficio MP C7501 AVROM (E1-fløya).

\\kvgs-fs3\Xerox SafeCom FargeKopi (Biblioteket, trykk på «Installer driver»).

**NB!** «HP SafeCom Color» kan brukes på alle kopimaskinene.

Det betyr at utskrift til «HP SafeCom Color på kvgs-fs3» vil fungere på alle kopimaskiner.

Utskriftene kan hentes med bruk av kort med innebygd sender eller bruke hentekoden som du får i forbindelse med henting av skolebøkene dine.

De som ønsker bruke busskortet eller kort med innebygd sender for å hente utskriftene kan gjøre det på alle kopimaskinene.

De må først ta kontakt med IT-avd på Kvaløya VGS for å få registrert busskortet eller kortet.

**Rune Andresen, IKT-ansvarlig ved Kvaløya VGS**