



## Utskrift på PrivatPCer



Trykk på Windows-tasten og skriv inn \\prd-in-elprn.intern.tffk.no\ og trykk på «Enter»-knappen.




Det dukker opp en «feilmelding» for pålogging på print-server.


Skriv inn TFFK-FEIDE-brukernavn og passord, kryss av for «Husk legitimasjon» og trykk «OK».




Høyreklikk på «Kvaloya-Ricoh-TFFK-printer», trykk på «Koble til» og skriveren blir installert.



Trykk på Windows-tasten, skriv inn «Kontrollpanel» og trykk «Enter».




Trykk på «Vis enheter og skrivere».



Høyreklikk på «Kvaloya-Ricoh-TFFK-printer på prd-in-elprn.intern.tffk.no» og velg «Angi som standardskriver». Trykk på «OK».



Kvaløya-HP-TFFK  
-printer på  
prd-in-elprn.inter  
n.tffk.no



Kvaløya-Ricoh-T  
FFK-printer på  
prd-in-elprn.inter  
n.tffk.no



Kvaløya-Xerox-T  
FFK-printer på  
prd-in-elprn.inter  
n.tffk.no

SafeCom-skriveren er nå satt som standardskriver og du kan hente utskriftene dine på alle skrivere og kopimaskiner på skolen.

**NB!** Denne skriveren kan brukes på alle kopimaskiner på skolen.

Det betyr at utskrift til skriveren «Kvaløya-Ricoh-TFFK-printer» vil fungere på alle kopimaskiner.

Du kan også legge til kopimaskin på E1-fløya «Kvaløya-HP-printer» eller kopimaskin på Biblioteket «Kvaløya-Xerox-TFFK-printer» med å gjenta installering, men ikke velg dem som standardskriver.

Utskriftene kan hentes med bruk av kort med innebygd sender eller bruke hentekoden som du finner i appen Visma InSchool på mobilen.

De som ønsker bruke busskortet eller kort med innebygd sender for å hente utskriftene kan gjøre det på alle kopimaskinene.

De må først ta kontakt med IT-avd på Kvaløya VGS for å få registrert busskortet eller kortet.

**Rune Andresen, IKT-ansvarlig ved Kvaløya VGS**